




Nuevo sistema de tarifas. A partir de versión 2021-3

A partir de la actualización de marzo de 2021 (2021-3), el sistema de creación y gestión de tarifas cambia. La nueva implementación supone una simplificación en la gestión y uso de las tarifas.

Este nuevo sistema modifica los menús e introduce un cambio en la pantalla de altas.

El menú de mantenimiento de tarifas existente desaparece y se convierte en una única opción dentro del menú **Mantenimiento**.



Antes



Ahora

En la pantalla de altas de inspección desaparece el selector de tarifa y aparece un nuevo selector, con funciones de búsqueda y ordenamiento por prioridades si se dan varias coincidencias.

Creación de tarifas

Para crear una nueva tarifa sigue los pasos siguientes.

Durante la creación de las tarifas, siempre que se introduzcan valores múltiples en los campos, se realizará separando cada valor por comas. Ejemplo: **,1,2,3,** ó **,10,11,13,16,** etc..

1. Acceder a **Mantenimiento > Tarifas**.
2. Pulsar sobre el botón *Nuevo*.
3. Cumplimentar la sección general

General	Descripción
CODIGOESTACION	3001
CODIGOTARIFA	
NOMBRE	
	PRIORIDAD

- Codigo estación: Se establece automáticamente con el nº de la estación.
- Código tarifa: De forma automática se asignará al guardar la tarifa. Se puede especificar un nº

si se desea que no esté usado.

- Nombre: Escribir el nombre de la tarifa (ejemplo: Periódica/Ligeros/1º Orden).
- Prioridad: Establecer un nº de orden, solo para el caso de que existan varias tarifas equivalentes. Se mostrarán en la pantalla de altas de inspección por orden ascendente.
- Descripción: Escribir toda la información que sea necesaria.

4. Cumplimentar los importes. Se pueden establecer los precios sin IVA o con IVA y usar el calculo inverso.

CANTIDAD	13,11	IVA100	21,00	TASA	4,14	TASAINDUSTRIA	
CANTIDADMASC	0,00	CANTIDADMACC	4,13	CANTIDADMAD	8,26	CANTIDADRUIDO	
Total sin motor				Total G/S		Total D	

Los campos a cumplimentar son:

- Cantidad: Cantidad de la inspección visual.
- IVA100: 21
- TASA: La tasa de la DGT, 4.141 actualmente.
- TASAINDUSTRIA: Según la Comunidad Autónoma, la tasa de industria correspondiente. En la comunidad de Murcia no aplica.
- CANTIDADMASC: Cantidad en concepto de prueba de gases sin catalizar.
- CANTIDADMACC: Cantidad en concepto de prueba de gases con catalizador.
- CANTIDADMAD: Cantidad en concepto de prueba opacidad (diésel).
- CANTIDADRUIDO: Cantidad en concepto de prueba de ruidos.
- MONEDA: Especificar siempre "EUROS"

5. Reglas de aplicación. la tarifa se aplicará si se cumplen las reglas de aplicación que tengan algún contenido. Dejar vacías para que no apliquen.

- Por inspección
 - Tipo inspecciones: Escribir uno o varios tipos de inspección separados por comas. Ver tabla de tipos de inspección en **Mantenimiento > Maestras > Tipos de inspección**. Ejemplo: ,0, ó ,5,6,.
 - Orden: Especificar el nº de orden. Ejemplo orden 1: ,1,, Ejemplo orden 1 y 2: ,1,2,.
 - Fecha desde y hasta: Para indicar entre que fechas aplicará la tarifa. Indicar una fecha con el formato dd/mm/aa.
- Características del vehículo
 - Fecha de matriculación (desde y hasta): Si se especifica la tarifa aplicará cuando el vehículo esté matriculado entre estas fechas.
 - Categorías: Especificar para que la tarifa discrimine según la categoría o categorías indicadas. Separar por comas si hay mas de una.
 - Motorización: Especificar el tipo de motor o motores al que aplicará. Si no se especifica

aplica a todos.

- Clasificación por construcción: Especificar una o varias clasificaciones o dejar vacío para aplicar a todas.

- Clientes

- Código cliente:
- fecha nacimiento (desde - hasta)
- Provincia
- Localidad
- Código Postal

Las tarifas generadas usando los campos de clientes, pueden infringir las normas de aplicación de la autoridad en materia de industria de la comunidad de aplicación. Usar con autorización.

Activar o desactivar tarifa

Una tarifa puede estar activa y no mostrarse en el alta de inspección por varios motivos:

- No se cumple alguna de las reglas de aplicación.
- No está activa.

En el primer caso, se puede revisar la tarifa y detectar porque no se muestra. En el segundo, hay que modificar la tarifa, para activarla o desactivarla.

Para activar o desactivar una tarifa:

1. Accede a **Mantenimiento > tarifas**
2. Selecciona la tarifa a activar/desactivar y pulsa sobre el botón *Modificar*.
3. Marca o desmarca la casilla *ActivadoSN*, según el caso.

Aplicación de tarifas

La aplicación de tarifas es automática si coinciden los criterios especificados durante la creación de tarifas con los de la inspección que se está dando de alta.

Puede ocurrir que coincida una o varias tarifas con el tipo de inspección, características del vehículo y cliente (en el caso de que se use), en cuyo caso, se ordenarán las coincidentes según su prioridad.

El listado de tarifas siempre mostrará todas las tarifas disponibles si se despliega o se usa el buscador.

Seguridad	Gases	Ruido
24.14	16.93	0.00

El usuario siempre puede elegir otra de las tarifas o modificar el precio de la tarifa si tiene permiso o dispone del módulo de bloqueo de tarifas y permisos para desbloquearlas.